

1. Instale o “unrar” para descompactar os pacote:

```
$ sudo apt-get install unrar
```

2. Descompacte o pacote do MATLAB baixado:

```
$ unrar x MATLAB_R2012b_UNIX.rar
```

3. Acesse a pasta do MATLAB:

```
$ cd MATLAB_R2012b_UNIX/
```

4. De permissão de execução para o java:

```
$ chmod +x sys/java/jre/glnxa64/jre/bin/java
```


5. De permissão de execução para o instalador:

```
$ chmod +x ./install
```


6. Execute o instalador para iniciar a instalação do MatLab:

```
$ sudo ./install
```




7. Escolha “Install without using the internet” e clique em “Next”:




8. Aceite a licença de utilização do software e clique em “Next”:




9. Selecione “I have the File Installation Key for my license”. O serial da licença está dentro do arquivo “fileInstallationKey.txt” dentro da pasta do MatLab que foi descompactada. Copie e cole o serial no campo indicado e clique em “Next”:




10. Escolha “Typical” e clique em “Next”:




11. Deixe o caminho padrão para instalação e clique em “Next”:




12. Clique “Yes”:




13. Clique em “Browse” para indicar o arquivo de licença do software:




14. Seleccione o arquivo “license.dat” dentro da pasta onde descompactou o MATLAB e clique em “Select”:




15. Clique em “Next”:




16. Clique em “Install”:




17. Aguarde o progresso da instalação até o fim:



18. Após a cópia dos arquivos clique em "Next":



19. Finalize a instalação:



20. Crie a seguinte variavel de ambiente com o comando abaixo:



```
$ export MLM_LICENSE_FILE="27010@matlab.ufrgs.br"
```

21. Execute o MatLab:

```
$ /usr/local/MATLAB/R2012b/bin/matlab
```

22. Para que a variável seja ajustada automaticamente na inicialização do linux, insira a linha abaixo no final do arquivo `/etc/environment`:

```
MLM_LICENSE_FILE="27010@matlab.ufrgs.br"
```